

Drucker

Allgemein

Menu

STARTSEITE

ARTIKEL

KATEGORIEN VERWALTEN

DESIGN & VORSCHAU

EINSTELLUNGEN

GENERELLE EINSTELLUNGEN

TISCHEINSTELLUNGEN

QR CODE ERZEUGEN

DRUCKEREINSTELLUNGEN

ZAHLUNGSARTEN

GERÄTE VERWALTEN

MEIN ACCOUNT

REGISTRIERKASSA

NACHRICHTEN

GUTSCHEINE

ZUTRIITTS_CODES

CASHLESS

BESTELLUNGEN

STATISTIKEN

Gastronaut - Schneller am Teller

Drucker verwalten

BEARBEITE DEINE EXISTIERENDEN DRUCKER UND ERSTELLE NEUE "PAY PER USE" - DRUCKER.

Managed Print Einstellungen

☐ Managed Print aktivieren

☐ Routen optimieren

SPEICHERN

Bestellungen archivieren

Typ, z.B. E (leer = alle Typen)

ALLE BESTEHENDEN BESTELLUNGEN AUF GEDRUCKT SETZEN!

Geben Sie optional einen Typ ein (z.B. E für Essen, G für Getränke) oder lassen Sie das Feld leer für alle Typen.

Filter für Drucker...

Gastronaut Drucker

printer_wiki_demo_1

G Zelt

Wiki Demo

printer_wiki_demo_2

G Zelt

Wiki Demo

printer_wiki_demo_3

E Zelt

Wiki Demo

Die Einstellungen für den Drucker befinden sich unter **Einstellungen > Druckereinstellungen**. Hier werden die zugewiesenen Drucker + Ersatzdrucker (falls vorhanden) angezeigt.


In diesem Menü können auch bestehende Bestellungen auf *gedruckt* gesetzt werden.

Eigenschaften

Name	Beschreibung
Name	Bezeichnung des Druckers
Hash	Eindeutige Kunden-ID
AnyDesk ID	Support ID (Wichtig für Fernwartung durch Support)

Name	Beschreibung
Workzone	Arbeitsbereich
Druckersorten	Sorte der Artikel (G -> Getränke, E -> Essen)
Summierung	Art der Summierung
Drucktyp	Einstellung für Optimierungen
Anzahl Ausdrücke	Anzahl der Ausdrücke pro Bestellung
Druckbereich ab / bis Tisch	Bereich für Drucker
Maximale Artikel am Tablett	Optimierung für Bestellung
Preis aufdrucken	Am Bestellzettel Preis aufdrucken
Drucker überwachen	Überprüft zyklisch, ob Drucker erreichbar ist --> App-Benachrichtigung
Zuletzt online	Zeitpunkt des letztens erfolgreichen Pings

Beispiel



Um den Weg des Kellnerpersonals zu optimieren, möchten wir den Druckbereich eingrenzen. *Bar 1* soll den Bereich von *Tisch 1* bis *Tisch 15* abdecken und *Bar 2* den Bereich von *Tisch 16* bis *31* . *Bar 2* bedient die *Bühne* da sich beispielsweise der Bühnenaufgang rechts befindet. *Bar 1* bekommt Drucker 1, *Bar 2* Drucker 2 und *Essen* Drucker 3. Drucker 3 deckt den ganzen Bereich ab, da es nur eine Essensausgabe gibt.

Drucker 1 Einstellung

Eigenschaft	Einstellung
Druckersorten	G
Druckbereich ab Tisch	1
Druckbereich bis Tisch	15

Drucker 2 Einstellung

Eigenschaft	Einstellung
Druckersorten	G
Druckbereich ab Tisch	16
Druckbereich bis Tisch	31

Drucker 3 Einstellung

Eigenschaft	Einstellung
Druckersorten	E

Alle nicht erwähnten Eigenschaft bleiben auf dem Standardwert